вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№4
2017

ЛЮБО ДЕЛО №4/2017



МОДЕЛИ

32

34

36

38

40

42


44


46


50

53

56

58

МАСТЕР-КЛАССЫ


60

Мастер-класс

Ажурные сетки. Фанги с деккеровкой. 2 часть

66

Вышивка лентами

И солнечного лета пестрота...

Летний топ

Работа Татьяны Шматенко

Фасонный ажур можно связать только на машине марки Brother. Отмеченные голубой рамкой ряды связаны фасонным ажуром, кнопка F на ажурной каретке.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить планку с зубчиками на плотности **PL5**** следующим образом: **10 рядов** кулирной глади, **1 ряд** перегиба с «зубчиками» (навесить каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы в **РП**), **10 рядов** кулирной глади. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме ажура (фасонного, затем деккеровочного) и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для приталивания убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-12x1*6). В работе **122 петли.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+9x1*8). В работе **140 петель.** На высоте **156 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 3x2, 7x1*2). В работе **100 петель.** На высоте **240 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **14 петель, 4 петли, 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-14, 4, 2, 4x1*2). По плечевому скосу закрыть **2 раза по 4 петли и 5 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-2x4, 5x3*2). Петли второй половины детали вернуть на иглы, перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **240 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **204 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **10 петель, 4 петли, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 4, 3, 2, 3x1*2; 5x1*4). На высоте **240 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2x4, 5x3*2). Петли второй половины детали вернуть на иглы, перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **204 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку с «зубчиками» шириной **200 петель** и высотой **20 рядов** (**10 рядов** в готовом виде). Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Для отделки пройм связать **2 планки** с «зубчиками» шириной **142 петли** каждая. Планки аккуратно прикеттлевать по контуру пройм.
- Выполнить боковые швы и швы планок пройм.

СПИНКА / ПЕРЕД





Размер: 46-48
Пряжа: Шелковый блеск (100% лиацель (вискоза эвкалипт), 100гр/400м, Троицкая камвольная фабрика)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная машина 5 класса (связано на Brother)
Переплетения: деккеровочный ажур, фасонный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,85 п/см, Пв- 4,54 р/см

Платье «Шиповник»

Работа Дарьи Дмитриевой



В данной модели **1/2 деталей** переда и спинки вяжутся единым полотном, затем сшиваются по центру.

Спинка/Перед (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-31,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4.** Для бокового скоса с правой стороны прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 21 ряду** (+6x1*21). В работе **89 петель.** далее вязать прямо **108 рядов.** На высоте **236 ряда** по линии бока прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (+5x1*13). В работе **94 петли.** Затем прибавить **5 раз по 1 петле в каждом 5 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+5x1*5; 5x1*4). На высоте **334 ряда** с противоположной стороны для скоса выреза горловины спинки убавить **55 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-55x1*2). Начиная с **346 ряда,** по линии бока на рукав прибавить **14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 9 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+14x1*3; 9x1*2). На высоте **408 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По плечевому скосу вывести в **ПНП 36 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-36x1*2 ЧВ). На высоте **444 ряда** связана деталь спинки. В работе **72 петли** плеча. Так же на высоте **444 ряда** для горловины детали переда набрать с левой стороны **55 петель** бросовой нитью. Деталь полочки вязать зеркально, выполняя все прибавления петель (см. выкройку). Вторую деталь спинки/переда связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по центру переда и спинки.
- Чтобы край горловины не заворачивался, крючком проложить тамбурный шов на расстоянии **1 петли** от края, попутно закрывая открытые петли горловины переда.
- По нижним срезам рукава так же проложить крючком тамбурный шов на расстоянии **1 петли** от края.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижнему срезу платья закрыть крючком открытые петли и связать **3 ряда** полустолбиков.
- Для оформления выреза горловины спинки связать две цепочки из воздушных петель, длиной коло **50 см.** На концы цепочек одеть по **5 бусин** для декора и утяжеления концов.



Размер: 46-48
Пряжа: Новая Москва в 2 сложения (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/1100м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. розового цвета (цвет №3581)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-3,7 п/см, Пв-5 р/см

Костюм «Элегантный»

Работа Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% акрил, 51% шерсть, 100гр/390м) – 350 гр. рыжего цвета (№234) и 150 гр. цвета морской волны (№640)
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания:
PL7 КГ, PL8 ОФЖ
Петельная проба:
Пг-2 п/см, Пв-3,1 р/см



Юбка в данном костюме связана с использованием рисунка раппортом **20 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок раппортом **24 петли.**

Джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью рыжего цвета. На плотности **PL4**/4**** связать резинку высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+8х1*2). В работе **104 петли.** На высоте **18 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого деккером убавить с обеих сторон **13 раз по 2 петли в каждом 9 ряду** (-13х2*9). В работе **52 петли.** На высоте **120 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 8 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 8х2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью рыжего цвета. На плотности **PL4**/4**** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **28 рядов.** С **1 ряда** по центру рукава выполнять ажурную дорожку (см. схему). На высоте **28 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого деккером убавить с обеих сторон **21 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-21х2*5). В работе **20 петель.** На высоте 140 ряда снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Открытые петли горловины навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе и связать воротник высотой





100 рядов. Для расширения воротника увеличивать цифровой показатель плотности на единицу каждые **20 рядов с PL6 до PL10.** Закрыть все петли не стягивающим способом.

- Выполнить последний регланный шов и шов воротника.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Юбка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **52-0-52** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью цвета морской волны. На плотности **PL4**/4**** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок нить рыжего цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL8** прямо **156 рядов.** Затем кулирной гладью нитью цвета морской волны связать **10 рядов** и закрыть все петли не стягивающим способом. Вторую деталь юбки связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Полосу кулирной глади отвернуть на изнаночную сторону и аккуратно подшить, оставив отверстие для резинки.
- Вдеть в пояс резинку шириной **3 см.**



РУКАВ 2 дет.



30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Топ «Летняя волна»

Работа Ольги Бородиной

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Miss melange (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/280м) – по 75 гр. разных расцветок, хорошо сочетающихся между собой
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: однофонтурный жаккард, кулирная гладь
Плотность вязания:
PL5 ОФЖ, PL4 КГ
Петельная проба:
Пг-2,6 п/см, Пв-3,8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3**/3**** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в челнок орнаментную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-5х1*9). В работе **104 петли.** На высоте **80 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 9 ряду** (+4х1*9). В работе **112 петель.** На высоте **126 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 2 петли и 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2х2, 8х1*2). В работе **88 петель.** На высоте **146 ряда** поочередно с обеих сторон прибавить **25 петель** за один прием. В работе **138 петель.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4** прямо **46 рядов.** На высоте **192 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы (см. выкройку).
- Выполнить боковые швы.





30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Кардиган «Вишня»

Работа Анны Михеевой





Схема 2

Схема 1

Размер: 44-48
Пряжа и материалы: Alpina PAULA (60% мериносовая шерсть, 20% натуральный шелк, 20% нейлон, 50гр/175м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. бордового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 3 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-1,6 п/см, Пв-2,6 р/см

Спинка/Полочка
(2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **48-0,** набрать петли приемом «косичка». Выполнить планку «кроше» по лицевой стороне полотна высотой **2 ряда.** Далее вязать на рабочей плотности **PL3** кулирной гладью. По бортовому срезу и линии бока выполнять деккеровку ажурного рисунка (схема 1). На высоте **118 ряда** с правой стороны прибавить **52 петли** за один прием, каретка справа. В работе **100 петель.** для оформления края рукава выполнять косичку на **3 петлях** (схема 2). На высоте **170 ряда** выполнить скос плеча, каретка слева.

Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 52 иглы и 5 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-52, 5х5*2 ЧВ). На высоте **182 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали связать зеркально. На высоте **364 ряда** выполнить планку, как в начале вязания и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить средний шов спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Кардиган «Удачный»

Работа Анны Михеевой

За счет прессового переплетения полотно по краям полочек и на рукавах не закручивается и не требует дополнительной обработки. Лицевой стороной кардигана принята лицевая сторона полотна. Лицевой стороной карманов принята изнаночная сторона полотна.

Спинка/Полочка
(2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **44-0**, набрать петли приемом «косичка». Набрать петли рабочей нитью и выполнить планку на плотности **PL1** следующим образом: **2 ряда** кулирной глади, работу перевернуть, **2 ряда** кулирной глади, работу перевернуть. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Продолжить работу на плотности **PL1**. На высоте **144 ряда** с правой стороны прибавить **49 петель** за один прием, каретка справа. В работе **83 петли**. На высоте **236 ряда** выполнить скос плеча, каретка слева. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 49 игл и 9 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-49, 9х3*2 ЧВ). На высоте **256 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали связать зеркально. На высоте **512 ряда** выполнить планку, как в начале вязания и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать зеркально.

Карман **(1 деталь)**

Выставить иглы в рабочей зоне **15-0-15**, набрать петли бросовой нитью и провязать несколько рядов. Ввести в работу основную нить, провязать **2 ряда** кулирной глади, **30 рядов** прессом, **2 ряда** кулирной глади, петли закрыть.



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить средний шов спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На левой полочке разметить и аккуратно пришить карман.



Размер: 44-48
Пряжа и материалы: Alpina AGNES (80% пух ангорского кролика, 20% нейлон, 50гр/223м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. жемчужно-серого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 3 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK)
Плотность вязания: PL1
Петельная проба: Пг-1,7 п/см, Пв-4 р/см

Топ «Легкий»

Работа Алены Асадовой

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina VIVEN (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. темно-зеленого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL3**
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,2 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77**, набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3****. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **3 раза по 1 петле в каждом 40 ряду** (-3х1*40). В работе **148 петель.** На высоте **130 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 2х2, 2х1*2; 4х1*4). В работе **116 петель.** Затем провязать **10 рядов** прямо и со стороны пройм прибавить на плечо **16 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+16х1*2). В работе **148 петель.** На высоте **208 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 10 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 10х3*2 ЧВ). На высоте **214 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **НП 20 игл и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-20, 4х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **140 ряда** выполнить проймы, как на спинке. На высоте **160 ряда** выполнить скос вырезa горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Для формирования скоса выреза горловины убавить **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-18х2*4). По скосу выреза горловины выполнить декоративные убавки с ажурными дырочками. Для этого, отступив **2 петли** от края выреза, 3-игольным деккером перенести **3 петли на 2 игольных шага** в сторону проймы и навесить на **3 последующие иглы.** Оставшиеся **2 петли** с края перенести только на **1 игольный шаг** в сторону проймы. Пропущенную иглу поставить в работу. Таким образом, будет формироваться ажурная дырочка каждые **4 ряда.** На высоте **208 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке. Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки пройм связать планку круговым вязанием высотой **12 рядов** по счетчику (**6 оборотов**), перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Пройму изделия навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую пройму обработать так же.
- Выполнить боковые швы, приспосабливая деталь переда.
- Вырез горловины обвязать крючком **1 рядом** «рачьего шага».





ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Топ «Ажурный»

Работа Алены Асадовой

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, оставив длинный конец, провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7**. Для каймы связать **3 раппорта узора** (схема 1), разделяя их **4 рядами** кулирной глади. Далее продолжить работу по схеме 2. На высоте **92 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4x1*2). В работе **80 петель.** На высоте **142 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого работу разделить пополам и снять половину петель на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **11 петель и 3 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-11, 3x3*2). По плечевому скосу закрыть **6 петель и 2 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-6, 2x7*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **142 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Вязать как спинку.

На высоте **98 ряда** выполнить проймы (-5, 4x1*2). На высоте **106 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого работу разделить пополам и снять половину петель на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По скосу выреза горловины деккером убавить **20 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-20x1*2). На высоте **148 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6, 2x7*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **106 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить боковые швы.
- По контуру горловины и проймы крючком связать один ряд декоративных «ракушек».





СПИНКА / ПЕРЕД



Размер: 42-44
Пряжа: Alpina XENIA (100% хлопок, 50гр/240м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. розового цвета (цвет №316)
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетение: деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,2 п/см, Пв-2,8 р/см

Туника «Георгин»

Работа Натальи Слипченко

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **7 рядов** на плотности **PL3, 1 ряд** перегиба на плотности **PL4, 8 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для выполнения фигурной линии низа настроить каретку на **ЧВ,** поочередно вывести в **ПНП 70 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 5 раз по 14 игл в каждом 2 ряду** (+5x14*2 ЧВ), счетчик на **0.** Для приталивания убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9x1*10). В работе **182 петли.** Затем убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (-8x1*13). В работе **166 петель.** Начиная с **202 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 19 ряду** (+4x1*19). В работе **174 петли.** На высоте **280 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-3, 2x2*2; 6x2*6). В работе **136 петель.** На высоте **392 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 22 иглы, 6 игл, 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-22, 6, 3, 3x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7, 4x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **7 рядов** на плотности **PL3, 1 ряд** перегиба на плотности **PL4, 8 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для выполнения фигурной линии низа настроить каретку на **ЧВ** и далее вязать укороченными рядами, поочередно с обеих сторон выводя в **ПНП 7 раз по 10 игл в каждом 2 ряду** (-7x10*2 ЧВ), счетчик на **0.** Для приталивания убавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-9x1*10). В работе **182 петли.** Затем убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (-8x1*13). В работе **166 петель.** Начиная **с 202 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 19 ряду** (+4x1*19). В работе **174 петли.** На высоте **276 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 6 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-6x8*2 ЧВ), а затем ввести в **РП 6 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (+6x8*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. На высоте **280 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 6 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-3, 2x2*2; 6x2*6). В работе **136 петель.** На высоте **350 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. Для формирования мыса выреза горловины убавить **7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду,** затем вывести в **ПНП 16 игл, 3 иглы, 2 иглы и 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7x1*4; 16, 3, 2, 9x1*2 ЧВ). На высоте **392 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-7, 4x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Не обрывая нити, петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.



РУКАВ 2 дет.



Размер: 50-52
Пряжа: Пчелка (100% акрил, 100гр/500м, Троицкая камвольная фабрика) – 350 гр. цвета «Георгин» (цвет №0740)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,9 р/см

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку следующим образом: **7 рядов** на плотности **PL3, 1 ряд** перегиба на плотности **PL4, 8 рядов** на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, провязать **2 ряда** кулирной гладью на рабочей плотности **PL5,** счетчик на **0.** Для выполнения оката необходимо убавить с обеих сторон **4 раза по 2 петли, 18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 12 раз по 1 петле и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-4x2, 18x1*2; 4x1*4; 12x1, 2x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки V-образному мыса на детали переда связать планку шириной **42 петли (21-0-21)** и высотой **10 рядов.** Начать и закончить бросовой нитью. Планку отпарить и прикеттлевать к V-образному мысу на детали переда.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку шириной **138 петель (69-0-69)** и высотой **10 рядов.** Начать и закончить бросовой нитью. Планку отпарить и прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Для росписи изготовить трафарет или нарисовать рисунок по образцу водорастворимым маркером. Выполнить рисунок. После высыхания и закрепления рисунка изделие постирать . При желании можно наклеить термостразы или пришить бусины.

Туника «Свет и тень»

Работа Татьяны Дёминой

Размер: 52-58
Пряжа: «Камушки» 32/2 в 3 сложения (50% акрил, 50% хлопок, 100гр/1600м) белые на черном 300 гр., белые на сером 350 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7**
Петельная проба: Пг-2,85 п/см, Пв-4,14 р/см

Основные полотна изделия связаны в поперечном направлении. Лицевой стороной принята изнаночная гладь.

Спинка

Выставить в работу иглы в рабочей зоне **71-0-71.** Набрать петли бросовой нитью и вязать ей **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей нитью черного цвета. Выполнить набор петель «косичкой» при помощи петлеуловителя. Вязать прямо **82 ряда на PL7**** кулирной гладью. Заменить черную нить на серую и вязать далее прямо еще **288 рядов.** На высоте **370 ряда** закрыть петли за один прием петлеуловителем «через колок».

Перед

Вязать аналогично спинке. На высоте **185 ряда** начать вывязывать вырез горловины. Для этого с левой стороны полотна убавить **в каждом 2 ряду по 1 петле 15 раз** (-15x1*2). В работе **127 петель.** Убавки выполнять как фасонные при помощи 2-игольного деккера. Провязать прямо **43 ряда** и далее прибавить с левой стороны полотна в **каждом 2 ряду по 1 петле 15 раз** (+15x1*2). В работе **142 петли.**



Схема сборки





Прибавки выполнять как фасонные, на пустые иглы натягивать дужки петель предыдущего ряда.

Нижняя деталь переда и спинки (2 детали)

Выставить в работу иглы в рабочей зоне **28-0-29.** Набрать петли бросовой нитью и провязать ей **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей черного цвета и выполнить набор петель «косичкой». Вязать прямо **370 рядов на PL7**.** Петли последнего ряда закрыть за один прием петлеуловителем «через колок». Вторую деталь связать аналогично первой.

Левый рукав

Выставить в работу иглы в рабочей зоне **42-0-42.** Набрать петли бросовой нитью и провязать ей **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей черного цвета и выполнить набор петель «косичкой». Вязать далее кулирной гладью на **PL7**,** выполняя прибавки петель. Прибавить с двух сторон полотна **по 1 петле 28 раз в каждом 5 ряду** (+28x1*5). В работе **140 петель.** На высоте **140 ряда** закрыть петли за один прием.

Правый рукав

Выставить в работу иглы в рабочей зоне **42-0-43.** Набрать петли бросовой нитью и провязать ей **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей черного цвета и выполнить набор петель «косичкой». Вязать далее кулирной гладью на **PL7**,** выполняя прибавки петель. Прибавить с двух сторон полотна **по 1 петле 6 раз в каждом 10 ряду** (+6x1*10). В работе **96 петель.** На высоте **62 ряда** закрыть петли за один прием.

Сборка и отделка

- Заправить все концы нитей.
- Провести **ВТО** деталей изделия.
- Пришить к деталям переда и спинки нижние детали черного цвета.
- Сшить плечевые швы.
- Пришить рукава.
- Сшить боковые швы на рукавах и деталях переда и спинки.
- Обязать крючком «рачьим шагом» вырез горловины.

НИЖНЯЯ ДЕТАЛЬ
2 дет.

ЛЕВЫЙ РУКАВ



ПРАВЫЙ РУКАВ



Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

Твинсет «Морская волна»

Работа Александры Придворовой

Примечание

Для выполнения однофотурного пресса на выставе необходимо застопорить перфокарту, произвести считывающий ряд. Затем выполнить разбор петель по схеме, убрав из работы иглы отмеченные красными стрелками. Петли с этих игл перенести на соседние. Далее вязать как прессовое переплетение в обычном режиме.

Жакет

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне 80-0-80 под полный эластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3**/3** связать планку высотой **6 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Далее связать **30 рядов** прямо, выполняя деккеровочный ажур на плотности **PL5****. На высоте **30 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Выполнить считывающий ряд и произвести разбор игл по рисунку (см. Примечание). Далее вязать на рабочей плотности **PL5**. Для прибавления убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-10x1*5). В работе **140 петель**. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+14x1*6). В работе **168 петель**. На высоте **172 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду**. Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3*2 ЧВ; 4x1*2). В работе **136 петель**. На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 5x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **260 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** под полный эластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3**/3** связать планку высотой **6 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Далее связать **30 рядов** прямо, выполняя деккеровочный ажур на плотности **PL5****. На высоте **30 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Выполнить считывающий ряд и произвести разбор игл по рисунку (см. Примечание). Далее вязать на рабочей плотности **PL5**. Для прибавления убавить по линии бока **10 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-10x1*5). В работе **70 игл**. Для бокового скоса прибавить **14 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+14x1*6). На высоте **142 ряда** с противоположной стороны выполнить скос выреза горловины. для этого убавить **33 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-33x1*3). На высоте **172 ряда** выполнить пройму как на спинке (-5, 4, 3*2 ЧВ; 4x1*2). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** под полный эластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3**/3** связать планку высотой **6 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Далее связать **30 рядов** прямо, выполняя деккеровочный ажур на плотности **PL5****.



пехорка

ПРЯЖА

Ажурная

100% — мерсеризованный хлопок
Длина нити — 280 м в 50 гр.
Вес мотка — 50 гр.

ДЛИНА НИТИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРЯЖУ ПРИ ВЯЗАНИИ КАК СПИЦАМИ, КРЮЧКОМ, ТАК И НА ТРИКОТАЖНЫХ МАШИНАХ. ВЫРАБОТАНА ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ГИГИЕНИЧНА, ГИГРОСКОПИЧНА, ЯРКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ ТОНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 42-44
Пряжа: Ажурная (100% хлопок, 50гр/280м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. цвета морской волны (цвет №14)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: деккеровочный ажур, пресс на выставе, ластик
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,64 п/см, Пв-4,9 р/см



На высоте **30 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Выполнить считывающий ряд и произвести разбор игл по рисунку (см. Примечание). Далее вязать на рабочей плотности **PL5**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+23x1*7). В работе **108 петель.** На высоте **206 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 25 раз по 1 петле, 2 петли, 3 петли и 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 29x1, 3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов и горловины спинки связать **2 планки** с зубчиками следующим образом: **8 рядов** кулирной гладью, **1 ряд** перегиба (в этом ряду перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в работе), **8 рядов** кулирной гладью. Петли первого ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд. Навесить на иглы поверх планки бортовой срез и **1/2 горловины спинки** изнаночной стороной к себе, провязать ряд кулирной гладью и закрыть все петли за один прием. Вторую планку выполнить так же.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Топ

Спинка

- Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL3**/3** связать планку высотой **6 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофотурный, счетчик на **0**. Далее связать **30 рядов** прямо, выполняя деккеровочный ажур на плотности **PL5**.** На высоте **30 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**). Выполнить считывающий ряд и произвести разбор игл по рисунку (см. Примечание). Далее вязать на рабочей плотности **5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12x1*4). В работе **128 петель.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+16x1*5). В работе **160 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 3 раза по 1 петле, 2 петли, 3 петли и 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 3x1, 3, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием.

СПИНКА / ПЕРЕД





△ - 3 петли вместе
I - лицевая петля
○ - накид

редно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3*2 ЧВ; 4х1*2). В работе **128 петель.** На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 8 игл, 6 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-12, 8, 6, 2х4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 5 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **256 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.





Перед

Вязать как спинку. На высоте **206 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 4 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **12 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-10, 6, 4, 2*2 ЧВ; 12х1*2). На высоте **256 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **206 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки вырез горловины связать планку с зубчиками и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Проймы так же отделать планками с зубчиками.
- Выполнить боковые швы.



Платье «Релакс»

Работа Натальи Биленко

Размер: 48-50
Пряжа: Блестящий лен (92% лен, 8% вискоза, 100гр/480м, ООО «Пехорский текстиль») – 770 гр. серого цвета и 30 гр. белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-5 р/см

Воланы (16 деталей)

Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Затем ввести в работу основную нить серого цвета и выполнить подгиб следующим образом: на плотности **PL5** связать **4 ряда** кулирной гладью, ряд перегиба на плотности **PL10** нитью белого цвета, **1 ряд** кулирной гладью нитью белого цвета на плотности **PL5** и еще **3 ряда** нитью серого цвета на той же плотности. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить. Далее на плотности **PL5** связать **40 рядов** прямо. Снять полотно на бросовую нить. Точно так же связать еще **7 воланов.**

Таким же образом связать **8 воланов**, но шириной **119 петель**, в рабочей зоне **61-0-58.**

Спинка (1/2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61**, навесить на них **2 волана** шириной **122 петли** (по **2 петли** вместе на **1 иглу**). Далее вязать рабочей нитью серого цвета на рабочей плотности **PL5** кулирной гладью. Для бокового скоса убавить **39 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-39x1*10). На высоте **40 ряда** в работе **119 петель**, снять полотно на бросовую нить. Навесить на иглы в рабочей зоне **61-0-58 2 волана** шириной **119 петель** (по **2 петли** вместе на **1 иглу**). Сверху навесить полотно **1/2 спинки** и продолжить работу, убавляя по боковому скосу по **1 петле** в каждом **10 ряду.** В работе **83 петли.** На высоте **420 ряда** выполнить пройму. Для этого по контуру проймы убавить **6 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2x2*2; 3x1*4). В работе **67 петель.** На высоте **520 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **5 раз по 4 петли и 5 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-5x4, 5x3*2). На высоте **530 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого по контуру горловины закрыть **10 петель, 8 петель, 6 петель и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-10, 8, 6, 2x4*2). Вторую половину детали спинки выполнить зеркально.

Перед (1/2 детали)

Вязать как спинку. На высоте **404 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), со стороны линии бока вывести в **ПНП 13 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-13x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и продолжить работу на всех иглах. На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. На высоте **420 ряда** выполнить пройму как на спинке (-6, 3, 2x2*2; 3x1*4). В работе **67 петель.** На высоте **444 ряда** для разреза со стороны линии центра закрыть **3 петли** (-3 п). В работе **64 петли.** На высоте **494 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины закрыть **8 петель, 6 петель, 5 петель, 4 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-8, 6, 5, 4, 2x3*2). На высоте **520 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5x4, 5x3*2). Вторую половину детали спинки выполнить зеркально.



Карманы (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Затем ввести в работу основную нить серого цвета и выполнить подгиб следующим образом: на плотности **PL5** связать **4 ряда** кулирной гладью, ряд перегиба на плотности **PL10** нитью белого цвета, **1 ряд** кулирной гладью нитью белого цвета на плотности **PL5** и еще **3 ряда** нитью серого цвета на той же плотности. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить. Далее на плотности **PL5** связать **100 рядов** прямо и закрыть все петли не стягивающим способом. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить средний шов детали спинки.
- Выполнить плечевые швы.
- Горловину изделия навесить на иглы изнаночной стороной к себе и выполнить планку точно так же, как подгиб.
- Выполнить средний шов детали переда. Связать крючком петельку для бусины-застежки.
- Пройму навесить на иглы изнаночной стороной к себе и выполнить планку точно так же, как подгиб. Вторую пройму обработать так же.
- Выполнить боковые швы.
- Разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.

пехорка

ПРЯЖА

Блестящий лён

92% — ЛЕН
8% — ВИСКОЗА
Длина нити — 480 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПРЕКРАСНО ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, ОБЛАДАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПРЯЖИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ. ПОСЛЕ СТИРКИ ЛЁН СТАНОВИТСЯ МЯГЧЕ, А ВИСКОЗА СОХРАНЯЕТ ПРЯЖУ, ПРИДАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИД И ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРИРОДНЫЙ БЛЕСК ЛЬНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Джемпер с пайетками

Работа Ларисы Стародубцевой

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Angora Gold Pullu (4% пайетки, 9% мохер, 9% шерсть, 68% акрил, 10% полиэстер, 50гр/215м) – 250 гр. черного цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-3,08 п/см, Пв-4,8 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **98-0-98,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать подгиб следующим образом: **14 рядов** на плотности **PL5,** счетчик на **0.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы и связать **14 рядов** на рабочей плотности **PL7**. Для выполнения фигурной линии низа настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 78 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП 15 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+15x5*2 ЧВ), счетчик на **0.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **30 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-30x1*8). В работе **136 петель.** На высоте **234 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Поочередно провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить с обеих сторон **14 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-2x3, 2x2*2 ЧВ; 14x2*6). В работе **60 петель.** На высоте **334 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать подгиб следующим образом: **14 рядов** на плотности **PL5,** счетчик на **0.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы и связать **14 рядов** на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **28 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+28x1*6). В работе **136 петель.** На высоте **190 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Поочередно провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить с обеих сторон **15 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-4, 2x3, 2*2 ЧВ; 15x2*5). На высоте **262 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** ввести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 иглы и 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 3, 7x2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать подгиб следующим образом: **14 рядов** на плотности **PL5,** счетчик на **0.** Навесить открытые петли первого ряда рабочей нити на иглы и связать **14 рядов** на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **24 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+24x1*8). В работе **116 петель.** На высоте **210 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** со стороны спинки вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду,** со стороны переда вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать сглаживающим рядом **10 и 12 петель** соответственно и закрыть за один прием. Затем деккером убавить с обеих сторон **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2x3, 2x2*2 ЧВ; 18x2*4 – спинка; -4, 2x3, 2*2 ЧВ; 18x2*4 – перед). На высоте **300 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** со стороны переда **6 игл, 2 раза по 5 игл, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 2x5, 4*2 ЧВ). Провязать петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Сборка и отделка

- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать планку шириной **140 петель (70-0-70)** и высотой **14 рядов,** начать с бросовой нити. Открытые петли планки навесить на иглы, провязать **1 ряд** кулирной гладью. Открытые петли среза горловины навесить на иглы поверх планки, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить оставшийся регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.





30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Туника «Scarlet flower»

Работа Ольги Савастру

Размер: 44-48
Пряжа и материалы: Alize Sal Sim (5% металлик, 95% акрил, 100гр/460м) – 500 гр. красного цвета, крючок №1,75
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL10 кулирная гладь, PL10 деккеровочный ажур
Петельная проба: Пг-2,5 п/см, Пв-3,08 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **72-0-72,** набрать петли бросовой нитью и связать **12-14 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать на рабочей плотности **PL10** прямо **102 ряда.** Далее для рукавов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле, 1 раз по 2 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (+6х1, 2, 2х3*2). На высоте **172 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 8 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-8х7*2 ЧВ). На высоте **180 ряда** выполнить вырез горловины, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл, 3 иглы, 2 иглы и 1 иглу в каждом 2 ряду** (-20, 3, 2, 1*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **154 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого разделить работу пополам, петли одной половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** По скосу выреза горловины убавить **19 раз по 1 петле в каждом ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-19х1*1, 7х1*2). На высоте **172 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-8х7*2, ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли второй половины детали вернуть на иглы машины. Вторую половину детали связать симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать декоративную ажурную кайму с использованием перфокарты (см. схему). При этом соединять кайму с нижним срезом туники в процессе вязания. Для этого необходимо каждые три ряда одевать на правую крайнюю иглу одну петлю основного полотна изнаночной стороной к себе. Аналогично связать кайму на рукавах, соединяя в процессе вязания с крайними петлями проймы таким образом, чтобы на **3 ряда** каймы приходилось **2 ряда** проймы.
- При вывязывании каймы с помощью перфокарты на вязальной машине Brother необходимо отключить механизмы отмены выбора крайних игл на ажурной и основной каретках. Когда отбирается крайняя петля, при увеличении ширины каймы, нужно выдвигать иглу, которая слева, в рабочее положение. А при уменьшении ширины, наоборот, задвигать в **ЗНП** освободившуюся иглу. По окончании работы не забудьте вернуть эти замки в рабочее положение. При выполнении этой каймы на машине Silver Reed не нужно ставить под кромочные иглы ограничители.
- Выполнить боковые швы.
- По контуру горловины выполнить декоративную обвязку крючком. Для этого провязать один ряд столбиками б/н и один ряд «рачьим шагом».



СПИНКА / ПЕРЕД



30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Ажурная кофточка

Работа Марины Злобиной

Размер: 50-52
Пряжа: Солнышко (100% хлопок, 100гр/425м, Троицкая камвольная фабрика) – 350 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-3,23 п/см, Пв-4,12 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL7** связать **7 рядов**, **1 ряд** перегиба на плотности **PL9**, счетчик на **0**. Далее на плотности **PL7** провязать **8 рядов**, одеть на иглы полупетли наборного ряда и на плотности **PL10** провязать соединительный ряд. Далее вязать на плотности **PL7**, выполняя ажурную вставку в рабочей зоне **60-0-60** высотой **82 ряда** (см. схему). Во время выполнения ажурной вставки увеличивать цифровой показатель плотности на **1 точку (*)** и довести плотность до **8**. По окончании ажурной вставки продолжить вязание кулирной гладью. На высоте **175 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **14 петель**, затем деккером убавить еще **6 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-14, 6х2*4). В работе **116 петель.** На высоте **266 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3х5, 2х4*2 ЧВ). На высоте **270 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 21 иглу, 4 иглы, 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-21, 4, 2х3, 2х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **167 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-4х8*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. На высоте **175 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-14, 6х2*4). На высоте **246 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 3 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 6 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-16, 3х3, 2х2, 6х1*2 ЧВ). На высоте **266 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3х5, 2х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом. На иглы **ПИ** навесить открытые петли горловины спинки, напротив петли горловины переда. Поднять ПИ в работу, сменить однофонтурный мост на соединительный, настроить каретки на круговое вязание. Связать «рулик» высотой **30 рядов** по счетчику (**15 оборотов**). Начать в плотности **PL8/7** и **с 17 ряда** по счетчику уменьшать цифровой показатель плотности на одну точку **(*) каждые 2 ряда (1 оборот).** Затем провязать **10-12 рядов** бросовой нитью и снять полотно, оставив длинный конец рабочей нити.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На рабочей плотности **PL8** кулирной гладью связать прямо **6 рядов.** На высоте **6 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон деккером убавить **4 раза по 2 петли в каждом 6 ряду**, **6 раз по 2 петли в каждом 5 ряду.** Затем настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-4х2*6; 6х2*5; 5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Открытые петли горловины закрыть отрезком рабочей нити швом «назад иголка».
- Нижние срезы рукавов обработать планкой следующим образом: набрать приемом «обвив» **38-0-38** петель, на плотности **PL7** провязать **5 рядов**, один ряд перегиба на плотности **PL10**, и далее на плотности **PL7** еще **6 рядов.** Навесить нижний срез рукава на иглы, наборные петли навесить и прикеттлевать. Второй рукав выполнить аналогично.
- Выполнить боковые швы.
- Боковые разрезы сформировать на свое усмотрение, в данной модели они выполнены до **40 ряда.** Обтачку разреза выполнить аналогично рукавам.

СПИНКА / ПЕРЕД



РУКАВ 2 дет.



Пальто «Уютное»

Работа Владлены Снитко

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью (**1 нить кид мохера + 1 нить п/ш**). Вязать на рабочей плотности **PL8/8**** прямо **296 рядов.** На высоте **296 ряда** выполнить вырез горловины спинки. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут, вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины закрыть **17 петель, 2 петли и 1 петлю в каждом 2 ряду** (-17, 2, 1*2). На высоте **302 ряда** закрыть **50 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью (**1 нить кид мохера + 1 нить п/ш**). Вязать на рабочей плотности **PL8/8**** прямо **232 ряда.** На высоте **232 ряда** для скоса выреза горловины закрыть **20 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-20x1*3). На высоте **302 ряда** закрыть **50 петель** плеча за один прием. Вторую деталь выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью (**1 нить кид мохера + 1 нить п/ш**). Вязать на рабочей плотности **PL8/8****. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (+4x1*30). В работе **78 петель.** На высоте **150 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **15-0-15** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью (**1 нить кид мохера + 1 нить п/ш**). Вязать на рабочей плотности **PL8/8**** прямо **30 рядов.** На высоте **30 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

Пояс

Связать пояс полным ластиком шириной **10 петель** и высотой **400 рядов.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На деталях полочек разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.







Размер: 44-50
Пряжа: Alize Kid Royal 50 (62% кид мохер, 38% полиамид, 50гр/500м) – 400 гр. горчичного цвета, п/ш 32/2 в 1 нить (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600 м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. горчичного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: полный ластик
Плотность вязания: PL8/8**
Петельная проба: Пг-2,15 п/см, Пв-2,74 р/см

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Блузон «Летние надежды»

Работа Татьяны Мельницкой



Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1/1** связать резинку высотой **32 ряда**, последний ряд на плотности **PL8/8.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме панчлейса и далее вязать на рабочей плотности **PL10.** На высоте **48 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+30х1*2). В работе **200 петель.** Далее вязать прямо **60 рядов.** На высоте **170 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-10х7*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** кулирной гладью и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **160 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 6 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 6, 4, 3, 2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **170 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-10х7*2 ЧВ).** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **160 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.



Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **8 рядов.** Закончить планку кеттлевочным карманом на плотности **PL6/6** высотой **8 рядов** по счетчику **(4 оборота).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать **1 ряд** кулирной гладью. На иглы поверх планки навесить горловину изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Для нижних срезов рукавов связать две планки таким же образом как и для горловины. Планки прикеттлевать.
- Выполнить боковые швы и швы планок.

СПИНКА / ПЕРЕД



Размер: оверсайз
Пряжа: Солнышко (100% хлопок, 100гр/425м, Троицкая камвольная фабрика) – 400 гр. бирюзового цвета, бобинная вискоза 32/2 в 1 нить
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса с функцией панчлейса
Переплетения: панчлейс, резинка 1х1
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,7 п/см, Пв-3,45 р/см

Блузон «Синий туман»

Работа Татьяны Мельницкой

Размер: оверсайз
Пряжа: «Камушки» 32/2 в 1 сложение (50% акрил, 50% хлопок, 100гр/1600м) – 250 гр. василькового цвета, х/б 32/2 в 2 сложения (50% хлопок, 50% акрил, 100гр/1600м) – 150 гр. василькового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь в режиме платинга
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,6 см, Пв-4,3 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **75-0-75**, набрать петли приемом «обвив». Заправить нити в режиме платинга следующим образом: «камушки» в дополнительное отверстие челнока, **2 нити** х/б в основное отверстие челнока. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **22 ряда.** Далее выполнить клин расширения, каретка справа. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 140 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 20 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (+20х7*2 ЧВ). На счетчике **62 ряда.** Связать **44 ряда** прямо и выполнить второй клин расширения так же как первый (+20х7*2 ЧВ). Прямо связать **44 ряда.** Выполнить центральный клин расширения. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 140 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 20 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (+20х7*2 ЧВ), затем вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 18 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-18х7*2 ЧВ). Связать прямо **44 ряда.** Выполнить клин расширения укороченными рядами, выводя в **ПНП 20 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-20х7*2 ЧВ). Связать прямо еще **44 ряда** и выполнить последний клин расширения, выводя в **ПНП 20 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-20х7*2 ЧВ). Связать прямо **22 ряда** и на **458 ряду** закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку, кроме центрального клина расширения. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 140 игл.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 28 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+28х5*2 ЧВ), затем вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 26 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-26х5*2 ЧВ). На высоте **490 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы, отступив от края полотна **1,5 см,** чтобы образовался «рулик» (см. схему сборки).
- Выполнить боковые швы.
- По нижнему срезу изделия пришить кружево шириной **4 см,** отступив от края полотна **1,5 см,** чтобы образовался «рулик» (см. схему сборки).







Свитшот «Охотничий»

Работа Валентины Касьяновой

Размер: 50-52
Пряжа: п/ш 32/2 в 4 и 6 сложений (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 900 гр. светло-серого цвета, пряжа для валяния разных цветов – 100 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: пресс (фанг, TUCK), резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-2,3 п/см, Пв-7,8 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью в **6 сложений.** На плотности **PL5/6** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать рабочей нитью в **4 сложения** на рабочей плотности **PL6.** На высоте **264 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 6х1*4). В работе **96 петель.** На высоте **444 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл и 11 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 11х1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 8 раз по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8х3, 3х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

КАПЮШОН 2 дет.



СПИНКА / ПЕРЕД



Перед

Вязать как спинку. На высоте **426 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 6х1*4). На высоте **444 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке. Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

РУКАВ 2 дет.



Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью в **6 сложений.** На плотности **PL5/6** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать рабочей нитью в **4 сложения** на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+18х1*16). В работе **110 петель.** На высоте **312 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду,** далее поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 2 петли и 2 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-6, 25х1, 2х2, 2х4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Капюшон (2 детали)

Сдвиг игольницы на **H** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью в **6 сложений.** Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **24 ряда** по счетчику (**12 оборотов**) на плотности **PL5/6.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, **TUCK**) и далее вязать рабочей нитью в **4 сложения** на рабочей плотности **PL6.** Для формирования затылочной части капюшона с правой стороны закрыть **3 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду,** затем







деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 30 ряду** и далее закрыть **2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-3, 1*2; 6х1*30; 2х2*2). С левой стороны на высоте **102 ряда** выполнить закругление. Для этого деккером убавить **20 раз по 1 петле в каждом 4 ряду**, затем закрыть **1 петлю и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-20х1*4; 1; 2х2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Вторую деталь капюшона связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На деталях переда и спинки выполнить декоративные аппликации методом сухого валяния.
- Выполнить плечевые швы.
- Выполнить средний шов капюшона.
- Капюшон вшить по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.



Платье «Ажурная сирень»

Работа Марины Злобиной

Размер: рост 122-128см (возраст 6-7 лет)
Пряжа: Виртуозная (100% хлопок, 100гр/333м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. сиреневого цвета (цвет №22)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL8 ажур, PL10 КГ
Петельная проба: Пг-2,86 п/см, Пв-3,95 р/см ажур Пг-2,86 п/см, Пв-3,52 р/см КГ

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **47-0-47**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и связать подгиб следующим образом: **10 рядов** на плотности **PL7***, **1 ряд** перегиба на плотности **PL10**, **10 рядов** на плотности **PL7***. Затем связать **1 ряд** кулирной глади на плотности **PL8**. Далее выполнять ажурный рисунок (см. схему) высотой **178 рядов**. По окончании ажура, продолжить вязание кулирной гладью. В каждом ряду увеличивать цифровой показатель плотности на одну точку (*), пока не дойдет до плотности **PL10**. На высоте **206 ряда** выполнить проймы. Для этого закрыть с обеих сторон **10 петель**, затем деккером убавить еще **2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-10, 2х2*2). В работе **66 петель**. На высоте **258 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 16 игл, 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-16, 3, 2х2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл, затем деккером убавить 5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-13, 5х2*4). На высоте **258 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-2х3, 2х2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». На рабочей плотности **PL10** связать прямо **3 ряда** и приступить к выполнению оката. Для этого деккером убавить с обеих сторон **3 раза по 2 петли в каждом 3 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду.** Затем настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-3х2*3; 3х2*4; 5х2*2 ЧВ). Когда все иглы



пехорка

ПРЯЖА
Виртуозная

Мерсеризованный хлопок — 100%
Длина нити — 333 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

"ВИРТУОЗНАЯ ЦЕПОЧКА" — ТАКОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ В ПРЯЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ СТАБИЛЬНОЕ ПОЛОТНО И ИЗДЕЛИЕ ПОСЛЕ СТИРКИ НЕ ТЕРЯЕТ ФОРМУ. 100% ХЛОПОК СОХРАНЯЕТ ВСЕ СВОЙСТВА НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОКНА — ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ, ГИГИЕНИЧНОСТЬ, ПРИЯТНЫЕ ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО В ЖАРКУЮ ПОГОДУ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама





выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Открытые петли нижних срезов деталей переда и спинки аккуратно прикеттлевать с изнаночной стороны (см. фото).
- Выполнить правый плечевой шов.
- Горловину обработать планкой.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы, не затрагивая на пройме прямой участок из **10 петель.**
- Рукава и открытые участки пройм обработать планкой.
- Выполнить боковые швы и швы планок рукавов.

Кофточка «Нарядная»

Работа Алены Асадовой

Размер: 44
Пряжа: Alpina XENIA, (100% хлопок, 50гр/240м, сеть магазинов «Иголочка») – 300 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,4 п/см, Пв-3,2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание. На плотности **PL5/5** связать планку высотой **12 рядов** по счетчику (**6 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7**. На высоте **110 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4x1*2). В работе **88 петель**. На высоте **174 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого работу разделить пополам и снять половину петель на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП**. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **10 петель и 3 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-10, 3x4*2). По плечевому скосу закрыть **8 петель и 2 раза по 7 петель в каждом 2 ряду** (-8, 2x7*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **174 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание. На плотности **PL5/5** связать планку высотой **12 рядов** по счетчику (**6 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7**. На высоте **110 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 5x1*2). В работе **44 петли**. На высоте **142 ряда** выполнить вырез горловины. по контуру горловины закрыть **5 петель, 3 петли, 3 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду, затем еще 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 3x2, 6x1*2; 2x1*4). На высоте **174 ряда** выпол-







нить скос плеча как на спинке. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-26** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на круговое вязание. На плотности **PL5/5** связать планку высотой **12 рядов** по счетчику (**6 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+10x1*12). В работе **72 петли.** На высоте **128 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **23 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 23x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов связать планки круговым вязанием. Петли с **ПИ** перенести на **ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью. Бортовой срез левой полочки навесить на иглы, поверх планки, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. На правой полочке разметить местоположение петель и эти участки **НЕ навешивать** на иглы планки. Далее все выполнить так же как на левой полочке. Таким образом получаются прорезные петли между бортом полочки и планки.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку как на полочках и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговки.

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Жилет «Школьный»

Работа Алены Асадовой

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Cashmira (100% мериносовая шерсть, 100гр/390м) – 250 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, узор с «аранами», резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6 КГ, PL6/5 «араны»
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,6 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL2/2** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо **120 рядов.** На высоте **120 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **6 петель, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 6x1*2; 4x1*4). В работе **102 петли.** На высоте **212 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 5x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2x5, 3x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. После резинки выполнить расстановку игл под рисунок (см. схему). Далее вязать на рабочей плотности **PL6/5,** выполняя по центру переда рисунок с «аранами». На высоте **116 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной кареткам. По скосу выреза горловины убавить **14 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 15 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-14x1*3; 15x1*4). На высоте **120 ряда** выполнить пройму как на спинке (-6, 6x1*2; 4x1*4). На высоте **212 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2x5, 3x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь утюгом полотна с «аранами».
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать **2 планки** резинкой 2х2 обычной высотой **12 рядов.** На планке с одного края сформировать скос, прибавляя **по 1 петле в каждом 2 ряду.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной глади. На иглы машины навесить одну часть скоса выреза горловины переда и **1/2 горловины** спинки изнаночной стороной к себе. Скос мыса планки расположить по центру выреза горловины переда. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую часть выреза горловины обработать так же.
- Выполнить швы по коротким сторонам планок.
- Для отделки пройм связать две планки резинкой 2х2 обычной высотой **12 рядов.** Планки прикеттлевать по контуру пройм на машине.
- Выполнить боковые швы и швы планок пройм.





| – лицевая петля
– коса 2х2
□ – изнаночная петля

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Джемпер с кружевом

Работа Галины Камаловой

Размер:
рост 140 см, возраст 9-11 лет
Пряжа: Adelia VALERI (45% акрил, 28% полиамид, 27% шерсть, 50гр/146м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. темно-бирюзового цвета, Ирис (100% хлопок, сеть магазинов «Иголочка») – 50 гр. темно-бирюзового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,8 п/см, Пв-4,4 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50,** набрать петли пряжей «Ирис» приемом «обвив», на плотности **PL5** связать **6 рядов.** Затем пряжей Adelia VALERI связать **8 рядов** на рабочей плотности **PL8.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать **2 ряда** кулирной гладью, счетчик на **0.** Для выполнения фигурного выгнутого контура настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-9x4*2 ЧВ), счетчик на **0.** Далее вязать прямо **176 рядов.** На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4x1*2; 2x1*4). В работе **78 петель.** На высоте **230 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 5 раз по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 5x2, 4x1*2 ЧВ). На высоте **242 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Выставить **4 иглы** в рабочей зоне **0-47-50,** набрать петли пряжей Adelia VALERI приемом «обвив» и связать **4 ряда** на рабочей плотности **PL8.** Далее выполнить фигурный вогнутый контур. Для этого прибавить с левой стороны **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 2 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 4 петли, 8 петель, 10 петель и 12 петель в каждом 2 ряду** (+6x1*4; 2x1, 2x2, 4, 8, 10, 12*2). В работе **50 петель** в рабочей зоне **0-50.** Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** эти **50 игл.** Вторую половину детали выполнить симметрично. В работе **100 петель,** счетчик на **0.** Далее вязать прямо **176 рядов.** На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4x1*2; 2x1*4). В работе **78 петель.** На высоте **214 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду,** затем декокером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 5x1*4). На высоте **242 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31,** набрать петли пряжей «Ирис» приемом «обвив», на плотности **PL5** связать **6 рядов.** Затем пряжей Adelia VALERI связать **8 рядов** на рабочей плотности **PL8.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать **2 ряда** кулирной гладью, счетчик на **0.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 28 ряду** (+5x1*28). В работе **72 петли.** На высоте **148 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем убавить **18 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 2 петли, 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 18x1*3; 2, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом.
- Для отделки вогнутого контура детали переда связать планку, как на детали спинки и аккуратно прикеттлевать.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку, как на детали спинки и аккуратно прикеттлевать.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- К детали переда по вогнутому контуру пришить кружево (см. фото).

СПИНКА / ПЕРЕД



РУКАВ 2 дет.



пряжа для ручного вязания
adelia
hand knitting yarn

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Елена Кушнир
lenakush@yandex.ru
8 916 137 22 40

Фото Татьяны Дёминой



Ажурные сетки. Фанги с деккеровкой. 2 часть

Продолжение. Начало в предыдущем номере

6 сетка (фото 1)



Набираем петли бросовой нитью на разборе: **1 игла в РП, 1 игла в ЗНП** (фото 2).



Поднимаем рабочие иглы рабочей зоны в ПНП. Формируем петлеуловителем «косичку» на иглах в **ПНП** рабочей нитью. «Косичку» придвигаем ближе к отбойным зубьям (фото 3).



Задвигаем иглы **из ПНП в СРП** вручную при помощи линейки (фото 4, 5).

Иглы из **ЗНП** в рабочей зоне выдвигаем в **ПНП** (фото 6).







Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем **2 ряда.** На иглы в **ПНП** легли накиды, иглы в **СРП** провязали кулирные петли (фото 7).



Начиная с левого края игольницы, переносим накиды с иглы в **ПНП** на соседнюю иглу с правой стороны иглу стоящую в **РП.** Выполняем такие переносы по всей ширине полотна. Пустые иглы убираем в **ЗНП.** Иглы с петлями поднимаем в **ПНП.** Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** вязали (фото 8, 9).





Провязываем **1 ряд** (фото 10).



Из ЗНП в ПНП выдвигаем иглы в рабочей зоне (фото 11).



Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем **2 ряда.** На иглы в **ПНП** легли накиды, иглы в **РП** провязали кулирные петли (фото 12).



Начиная с правого края игольницы, переносим накиды с иглы в **ПНП** на соседнюю с левой стороны иглу стоящую в **РП.** Пустые иглы убираем в **ЗНП** (фото 13, 14).





Выполняем такие переносы по всей ширине полотна (фото 15).



Иглы с петлями поднимаем в **ПНП.** Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** вязали (фото 16).



Провязываем **1 ряд** (фото 17).



Вяжем далее по предложенному алгоритму.

7 сетка (фото 18).



Набираем петли бросовой нитью на разборе: **1 игла в РП, 1 игла в ЗНП.**

Поднимаем рабочие иглы рабочей зоны в **ПНП.** Формируем петлеуловителем «косичку» на иглах в **ПНП** рабочей нитью. «Косичку» придвигаем ближе к отбойным зубьям. Провязываем **1 ряд** (фото 19).



Иглы из **РП** поднимаем в **ПНП** (фото 20).

Затем задвигаем иглы **из ПНП в СРП** вручную при помощи линейки (фото 21).



Иглы из **ЗНП** в рабочей зоне выдвигаем в **ПНП** (фото 22).



Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем **2 ряда.** На иглы в **ПНП** легли накиды, иглы в **СПР** провязали кулирные петли (фото 23).



Вяжем **3 ряда** на всех иглах рабочей зоны (фото 24).



Переносим петли с каждой второй иглы на соседние иглы. Переносы выполняем с игл, что при наборе стояли в **ЗНП.**

Выбираем центральную иглу и переносим на нее петлю с левой соседней иглы. А затем с правой соседней иглы (фото 25-27).







Вяжем далее по предложенному алгоритму.

Если перед деккеровкой провязать **не 3, а всего 1 ряд,** внешний вид сетки будет как на фото 28.



Если иглы, на которую будут переноситься петли с левой и с правой стороны выбирать в шахматном порядке, то получим сетку как на фото 29 (фото 29, 30).





8 сетка (фото 31)



Набираем петли бросовой нитью на разборе: **1 игла в РП, 1 игла в ЗНП.** Поднимаем рабочие иглы рабочей зоны в **ПНП.** Формируем петлеуловителем «косичку» на иглах в **ПНП** рабочей нитью. «Косичку» придвигаем ближе к отбойным зубьям. Провязываем **1 ряд.**

В дальнейшем надо будет переносить петли с каждой второй иглы на соседнюю иглу.

Иглы с петлями ставим в **СРП** (фото 32).



Из ЗНП в ПНП выдвигаем иглы в рабочей зоне (фото 33).



Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем **2 ряда.** На иглы в **ПНП** легли накиды, иглы в **СРП** провязали кулирные петли (фото 34).



Провязываем **1 ряд** на всех иглах рабочей зоны (фото 35).

Начиная с правого края игольницы, переносим петли с иглы, ранее стоявшей в **РП,** на соседнюю с левой стороны иглу, ранее стоявшую в **ПНП.** Т. е. переносим на иглу где были провязаны накиды. Выполняем такие переносы по всей ширине полотна. Пустые иглы убираем в **ЗНП** (фото 36).





Иглы с петлями поднимаем в **СРП** (фото 37).



Из ЗНП в ПНП выдвигаем иглы в рабочей зоне. Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** вязали (фото 38).



Вяжем **2 ряда** (фото 39).



Начиная с левого края игольницы, переносим петли с иглы, ранее стоявшей в **ПНП,** на соседнюю иглу с правой стороны иглу, ранее стоявшую в **РП.** Т. е. переносы делаем на иглу, что всегда вязала кулирные петли. Выполняем такие переносы по всей ширине полотна (фото 40).



9 сетка (фото 41)



Набираем петли бросовой нитью на разборе: **2 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП** (фото 42).



Поднимаем все иглы рабочей зоны в **ПНП.** Формируем петлеуловителем «косичку» на иглах в **ПНП** рабочей нитью. «Косичку» придвигаем ближе к отбойным зубьям (фото 43).



Иглы, что ранее при наборе бросовой нитью стояли в **ЗНП,** задвигаем **из ПНП в ЗНП** (фото 44, 45).





Получаем заработок в виде равномерной «косички» по всей ширине полотна на выбранном разборе. Иглы, стоящие в **ПНП** задвигаем в **СРП** (фото 46).



С правой стороны от двух игл стоящих в **РП** поднимаем **из ЗНП в ПНП 1 иглу.** Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Провязываем **1 ряд.** На иглу, поднятую в **ПНП,** лег накид (фото 47).



Вяжем так еще **3 ряда.** На иглах в **ПНП** лежит по **4 накида** (фото 48).



Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Провязываем **1 ряд** на всех рабочих иглах (фото 49).



С иглы, что поднимали в **из ЗНП в ПНП** и на которой были провязаны **4 накида** переносим петлю на соседнюю иглу с левой стороны. Получаем первоначальный разбор **2 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП** (фото 50).



С левой стороны от двух игл, стоящих в **РП,** поднимаем **из ЗНП в ПНП 1 иглу** (фото 51).



Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Вяжем **4 ряда** (фото 52).



Настраиваем рычаги **ЧВ** на каретке так, чтобы иглы в **ПНП** вязали. Провязываем **1 ряд** на всех рабочих иглах (фото 53).



С иглы, что поднимали **из ЗНП в ПНП** и на которой были провязаны **4 накида,** переносим петлю на соседнюю иглу с правой стороны. Получаем первоначальный разбор **2 иглы в РП, 2 иглы в ЗНП** (фото 54).

Далее вяжем по предложенному алгоритму, поднимая в **ПНП** иглы то с правой, то с левой стороны от игл, стоящих в **РП** (фото 55).


55

10 сетка (фото 56)


56

Выполняем набор петель, как показано на фото 41-45. С левой стороны от двух игл, стоящих в **РП**, поднимаем **из ЗНП** в работу **1 иглу.** Иглы поднимаем по всей ширине полотна (фото 57).


57

Вяжем **4 ряда** (фото 58).

С поднятой ранее из **ЗНП** иглы переносим


58

петли на соседние иглы с правой стороны. Выполняем переносы по всей ширине полотна (фото 59, 60).


59


60

Теперь с правой стороны от двух игл, стоящих в **РП**, поднимаем из **ЗНП** в работу **1 иглу.** Иглы поднимаем по всей ширине полотна (фото 61).

Вяжем **4 ряда** (фото 62).

С поднятой ранее из **ЗНП** иглы переносим петли на соседние иглы с левой стороны. Выполняем переносы по всей ширине полотна (фото 63).


61


62


63

Вяжем далее полотно по предложенному алгоритму.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82

knit42@yandex.ru

ПРЯЖА для машинного вязания в ассортименте

guguf@yandex.ru

+7-916-652-08-11

Атмосфера творчества

приглашает

19-22 октября Международная выставка-продажа "Атмосфера Творчества"

16-19 ноября Международная выставка-продажа "Восточная коллекция"

7-10 декабря Международная выставка-продажа "Новогодняя Атмосфера Творчества"

Москва, Тишинская пл., д. 1, стр. 1, ТВК "Тишинка", м. Белорусская

И солнечного лета пестрота...

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Ну, наконец, и лето пришло! Дождались мы теплых деньков, яркого солнышка и синего неба. А нам, рукодельницам, людям творческим, природа сейчас еще и щедро дарит ВДОХНОВЕНИЕ: куда – ни глянь – повсюду можно подсмотреть множество сюжетов для картин, для вышивки, только успевай зарисовывать и фотографировать... Хочу заметить, что наше увлечение еще и очень познавательное. Вот как иногда бывает, что какие-то растения нам знакомы с детства, а вот названий их мы не знаем. На помощь всегда придут разнообразные ботанические справочники и определители растений. Полистаешь такую книжку, и руки сами тянутся вышивать! Вот и я опять вышила новую картинку с пестрыми летними цветами...

Как обычно, приступая к работе, я не знала, **ЧТО ИМЕННО** получится в итоге. Никогда не делаю никаких набросков (тем более на ткани!), все рождается по ходу работы – это ведь **ТВОРЧЕСТВО**. Выше я упоминала зарисовки и фотографии – можно собирать свою коллекцию разных растений, которые потом можно использовать в своих вышивках. Это некая «копилка идей». Давайте учиться вышивать с чистого листа, давайте фантазировать и подробно проследим весь процесс рождения вышитого рисунка.

Итак, подготовив ткань (серый лен уплотнила с изнанки клеевым флизелином), разложив на столе ленты и нитки, я задумалась – с чего же начать? А начать можно с заднего плана – неброская высокая зеленая веточка будет своеобразным фоном и одновременно задаст примерные размеры будущей картины. Будем вышивать растение **МАРЬ БЕЛАЯ**, похожее на полынь. Подобрала нитки трех оттенков – мулине и тонкая вышивальная шерсть , которая прекрасно передает объем (фото 1).

1

Вышила зеленой нитью стебель (можно применить крупными стежками стебельчатый шов, а затем пройтись по нему еще раз, обвивая этой же ниткой, чтобы сделать стебель помассивнее) (фото 2).



2

Посматривая на рисунок или фотографию этого растения, вышиваем отходящие от основного стебля веточки – здесь важно «схватить» и передать силуэт растения (фото 3).

3

Двумя нитями более светлых оттенков вышиваем французские узелки, узкой лентой добавляем листочки (фото 4).

4

Теперь можно вышить какое-нибудь яркое растение. Я выбрала **ЯТРЫШНИК ШЛЕМОНОСНЫЙ** – красивые пурпурно-розовые цветки на высоком стебле. Вначале вышиваем светло-розовые лепестки объемными **ПРЯМЫМИ СТЕЖКАМИ** (фото 5).

5

А затем – стежки темно-розовой лентой, в конце добавим на основаниях лепестков черной ниткой короткие стежки-штрихи (фото 6).

На заднем плане пока пустовато – давайте добавим еще одно растение, здесь замечательно подойдет любое зонтичное, я выбрала **ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ.**

Зеленой нитью мулине вышиваем стебель и лучики «зонтика», делая их разной длины – обязательно закругляя в виде дуги (не прямые линии!), все лучи сходятся в одной точке (фото 7).

Теперь осталось на кончике каждого луча вышить маленькое овальное «облачко» из французских узелков. Можно взять бело-бежевые нитки (сразу две нити вдеть в иглу) или бледно-розовые (фото 8).

Чтобы заполнить пустое пространство, зеленой нитью «ирис» или лентой шириной **1 мм** вышиваем раскидистые листья-«укропчик» (фото 9).

Опять нужны яркие краски – вышьем сиреневые цветки **КОРОСТАВНИКА.** Очень хорошо подойдут ленты собственного ручного крашения или же магазинные двух-трех оттенков сиреневого.

Вышиваем внешние лепестки более темным тоном – я старалась придать **ОВАЛЬНУЮ** форму (фото 10).

Затем, двигаясь по кругу, заполняем середину самым светлым оттенком сиреневого. Здесь можно также воспользоваться способом, которым мы вышивали одуванчики в прошлый раз (см. «Любо Дело» №2/2017) –

нитками делали петельки, проклеивали с изнанки и затем разрезали (фото 11).

Я вышила два цветка короставника – обратите внимание, что цветы вышиты **НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ** – один выше, другой ниже (фото 12).

Снова добавляем яркий цвет – на этот раз желтая **ПИЖМА** (фото 13).

Наш рисунок постепенно проявляется, но еще много пустоты – как обойтись без ромашек! Нежные белые цветы с желтой серединкой – всегда беспроигрышный вариант, они освежат и дополнят любую композицию. И не забываем по ходу работы понемногу добавлять травку и листья в нижней части рисунка (зеленые ленты разных оттенков и разной ширины) (фото 14).

В левой нижней части работы добавляем еще одну веточку розового **ЯТРЫШНИКА** – растение чуть повернуто влево. **ВАЖНО:** избегайте всяческих параллельных линий, пусть все растения будут чуть наклонены в разные стороны (фото 15).

12

13

14

15

И, как последний штрих, вышиваем еще горстку ромашек, травинки, листики, уравновешивая нашу композицию. Но свободное место для новых растений все равно еще найдется, главное – вовремя остановиться.

Творите с удовольствием!

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Аня Ганькина
Настя Злобина
Яна Камалова

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ / ПИ - Задняя (основная) Игольница / Передняя (приставка) Игольница

ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)

РП - Рабочее Положение иглы (В)

ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)

ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)

ЧВ - Частичное Вязание

1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами

НВ - Направление Вязания

200 р. - уровень полотна в рядах

0 → 40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)

+4х1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
www.troitskwool.com
Классическая пряжа
+7 (495) 850 18 48
+7 (495) 851 40 81